

# AdminCenter Account für den vPBX Administrator

## Einführung

Hier wird das AdminCenter Login für den vPBX Administrator verwaltet und konfiguriert:

- ◇ Benutzername und Passwort
- ◇ Verwendete Sprache des AdminCenter GUI
- ◇ Email-Adresse, an welche Instruktionen geschickt werden können, wenn die aktuellen Login Daten verloren gegangen oder vergessen sind
- ◇ Definieren, ob das Passwort beim ersten Zugriff ersetzt durch den Benutzer werden muss
- ◇ Deblokkieren des Zugriffs auf das AdminCenter Konto
- ◇ Definieren, aus welchem IP Subnetz der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann
- ◇ Definieren eines Zugriffsprofils, welches eine Liste von IP-Netzwerken enthält, aus welchen der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann

## Contents

- 1 Das AdminCenter Benutzerkonto des vPBX Administrators
  - ◆ 1.1 Die Login-Daten des vPBX Administrators
  - ◆ 1.2 Vorgehen bei Verlust der Login-Daten
  - ◆ 1.3 Benutzte Sprache im AdminCenter GUI
  - ◆ 1.4 Erneuern das Passwortes beim ersten Zugriff
  - ◆ 1.5 Das AdminCenter Account deblokkieren
- 2 Einschränkung der IP Netzwerke für den Zugriff auf das AdminCenter
  - ◆ 2.1 Einschränkung des IP Netzwerkes für den Zugriff
  - ◆ 2.2 Einschränkung der zugelassenen IP Netzwerke mit einem Zugriffsprofil
- 3 Konfiguration
  - ◆ 3.1 Wo wird das Leistungsmerkmal konfiguriert
  - ◆ 3.2 Konfiguration der Parameter
    - ◇ 3.2.1 Parameter: Benutzername
    - ◇ 3.2.2 Parameter: Aktuelles Passwort
    - ◇ 3.2.3 Parameter: Neues Passwort
    - ◇ 3.2.4 Parameter: Neues Passwort bestätigen
    - ◇ 3.2.5 Parameter: Benutzername
    - ◇ 3.2.6 Parameter: Passwort
    - ◇ 3.2.7 Parameter: Erneuern des Passworts
    - ◇ 3.2.8 Parameter: Sprache
    - ◇ 3.2.9 Parameter: E-Mail
    - ◇ 3.2.10 Parameter: Netzwerk
    - ◇ 3.2.11 Parameter: Zugriffsprofil
    - ◇ 3.2.12 Parameter: Login blockiert

# Das AdminCenter Benutzerkonto des vPBX Administrators

## Die Login-Daten des vPBX Administrators

Der vPBX Administrator kann das Passwort für sein AdminCenter Account konfigurieren. Der Benutzername kann nur durch den Systemadministrator/-operator des Providers geändert werden.

Es kann eine Email-Adresse hinterlegt werden, an welche bei Verlust der Login-Daten Informationen geschickt werden wie der Zugang wieder eröffnet werden kann.

## Vorgehen bei Verlust der Login-Daten

Bei Verlust der Login-Daten stehen folgend Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Wenn eine Email-Adresse hinterlegt wurde, kann im Login-Fenster des AdminCenter auf den Link "Benutzername oder Passwort vergessen?" geklickt werden. Dann werden Instruktionen an diese Email-Adresse geschickt, um den Zugang wieder zu aktivieren.  
oder
2. Der Systemadministrator/-operator des Providers kann die Login-Daten neu setzen

## Benutzte Sprache im AdminCenter GUI

Die zu benutzende Sprache des AdminCenter GUI kann eingestellt werden.

## Erneuern das Passwortes beim ersten Zugriff

Es kann definiert werden, dass der Benutzer beim ersten Zugriff auf das AdminCenter Konto das Passwort erneuern muss.

## Das AdminCenter Account deblockieren

Wenn das AdminCenter Konto blockiert ist, dann wird dies durch ein selektiertes Kästchen angezeigt. Durch klicken auf die Schaltfläche [ Freigeben ] wird das Konto wieder freigegeben.

## Einschränkung der IP Netzwerke für den Zugriff auf das AdminCenter

## **Einschränkung des IP Netzwerkes für den Zugriff**

Mit diesem Leistungsmerkmal ist es möglich ein IP Netzwerk zu definieren, aus welchem der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann.

Das IP Netzwerk wird durch den Parameter "Netzwerk" bestimmt. Es ist möglich mehrere IP Subnetze, separiert durch Komma, zu konfigurieren.

Beispiel:

```
172.1.1.0/24,192.168.10.0/24
```

## **Einschränkung der zugelassenen IP Netzwerke mit einem Zugriffsprofil**

Mit diesem Leistungsmerkmal ist es möglich mittels eines Zugriffsprofils eine Liste von IP Netzwerken zu definieren, aus welchem der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann.

Der Provider stellt die "Zugriffsprofile" zur Verfügung. Prüfen Sie mit dem Provider, welche IP-Netzwerke zu einem Zugriffsprofil zugeordnet sind.

# Konfiguration

## Wo wird das Leistungsmerkmal konfiguriert

Als vPBX Administrator:

→ Register "Telefonanlage"

→ Register "Web"

## Konfiguration der Parameter

### Parameter: Benutzername

<b>Beschreibung:</b>	Der aktuelle Benutzername wird angezeigt.
<b>Hinweis</b>	Der Systemadministrator/-operator des Providers kann den Namen konfigurieren
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

### Parameter: Aktuelles Passwort

<b>Beschreibung:</b>	Bei einem Wechsel des Passworts das aktuelle Passwort eintragen!
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

### Parameter: Neues Passwort

<b>Beschreibung:</b>	Bei einem Wechsel des Passworts das neue Passwort eintragen!
<b>Hinweis</b>	Befolgen Sie die Anweisungen bezüglich sicherer Passwörter!
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	Leer

### Parameter: Neues Passwort bestätigen

<b>Beschreibung:</b>	Bei einem Wechsel des Passworts das neue Passwort bestätigen.
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

### Parameter: Benutzername

<b>Beschreibung:</b>	Definiert den Benutzernamen des AdminCenter Login für den vPBX Administrator dieser vPBX.
<b>Hinweis</b>	Dieser Parameter ist nur dem Systemadministrator/-operator des Providers zugänglich.
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	Aktueller Benutzername
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

### Parameter: Passwort

<b>Beschreibung:</b>	Definiert das Passwort des AdminCenter Login für den vPBX Administrator dieser vPBX.
<b>Hinweis</b>	Dieser Parameter ist nur dem Systemadministrator/-operator des Providers zugänglich.
<b>Hinweis</b>	Befolgen Sie die Anweisungen bezüglich sicherer Passwörter!
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext: ◇ Beliebige Zeichenfolge
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

## Parameter: Erneuern des Passworts

<b>Beschreibung:</b>	Definiert, dass der Benutzer das Passwort beim ersten Login erneuern muss.
<b>Konfiguration:</b>	Selektionsknopf: <input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert - <input type="checkbox"/> Nicht aktiviert
<b>Grundwert:</b>	Nicht aktiviert
<b>Version:</b>	AdminCenter V6.2

## Parameter: Sprache

<b>Beschreibung:</b>	Definiert die benutzte Sprache im AdminCenter Web GUI dieses Accounts.
<b>Konfiguration:</b>	Selektionsmenu:  Alle verfügbaren Sprachen werden aufgelistet
<b>Grundwert:</b>	
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

## Parameter: E-Mail

<b>Beschreibung:</b>	Definiert die Email-Adresse, an welche im Notfall Informationen zur Reaktivierung des Zugangs zum AdminCenter Account geschickt werden.
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext:  ◇ Leer : Keine Information per Email ◇ Email Adresse
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V5.7

## Parameter: Netzwerk

<b>Beschreibung:</b>	Definiert, aus welchem IP Netzwerkbereich (IP Subnetz) der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann.  Das Netzwerk wird bestimmt durch die Anfangs IP Adresse des Subnetzes und der zugehörigen Subnetzmaske. Es ist möglich mehrere IP Subnetze, separiert durch Komma, zu konfigurieren. Beispiel:  172.1.1.0/24,192.168.10.0/24
<b>Konfiguration:</b>	Konfigurationstext:  ◇ Leer : Keine Überprüfung der IP Adresse ◇ IP Adresse / Subnetz Mask Bit
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V6.0

## Parameter: Zugriffsprofil

<b>Beschreibung:</b>	Definiert ein Zugriffsprofil, welches eine Liste von IP-Netzwerken enthält, aus welchen der Benutzer auf dieses AdminCenter Konto zugreifen kann. Prüfen Sie mit dem Provider, welche IP-Netzwerke zu einem Zugriffsprofil zugeordnet sind.
<b>Konfiguration:</b>	Selektionsmenu: - (Leer) Liste der vorbereiteten Zugriffsprofile
<b>Grundwert:</b>	Leer
<b>Version:</b>	AdminCenter V6.0

## Parameter: Login blockiert

<b>Beschreibung:</b>	Zeigt an, ob das Konto für den Benutzer gesperrt ist. Falls es blockiert ist, dann kann es freigegeben werden.
<b>Konfiguration:</b>	Schaltfläche [ Freigeben ]
<b>Grundwert:</b>	-
<b>Version:</b>	AdminCenter V6.0