

Compte AdminCenter pour l'administrateur vPBX

Introduction

Ici, la connexion AdminCenter de l'administrateur vPBX est gérée et configurée:

- ◇ Nom d'utilisateur et mot de passe
- ◇ Langue utilisée dans l'interface 'AdminCenter.
- ◇ Adresse e-mail où les instructions seront envoyées pour récupérer le login et les informations d'identification actuelles si elles sont perdues ou oubliées.
- ◇ Définir si le mot de passe doit être renouvelé lors du premier accès par l'utilisateur.
- ◇ Débloquer un compte bloqué
- ◇ Définir à partir de quel sous-réseau IP un utilisateur est autorisé à accéder à son compte AdminCenter.
- ◇ Définir un profil d'accès qui contient une liste de sous-réseaux IP autorisés où un utilisateur est autorisé à accéder à son compte AdminCenter.

Contents

- 1 The AdminCenter Account for the vPBX Administrator
 - ◆ 1.1 Les informations de connexion de l'administrateur vPBX
 - ◆ 1.2 procédure en cas de perte des identifiants de connexion
 - ◆ 1.3 Langue utilisée dans l'interface graphique d'AdminCenter
 - ◆ 1.4 Renouveler le mot de passe lors du premier accès
 - ◆ 1.5 Débloquer un compte AdminCenter
- 2 Limitation du sous-réseau IP pour l'accès à l'AdminCenter.
 - ◆ 2.1 Limitation du sous-réseau IP pour l'accès
 - ◆ 2.2 Limitation des sous-réseaux IP avec un profil d'accès
- 3 Configuration
 - ◆ 3.1 Où configurer cette fonction
 - ◆ 3.2 Paramètre Configuration
 - ◇ 3.2.1 Paramètre: Nom d'utilisateur
 - ◇ 3.2.2 Paramètre: Mot de passe
 - ◇ 3.2.3 Paramètre: Nouveau mot de passe
 - ◇ 3.2.4 Paramètre: Confirmer le nouveau mot de passe
 - ◇ 3.2.5 Paramètre: Nom d'utilisateur
 - ◇ 3.2.6 Paramètre: Mot de passe
 - ◇ 3.2.7 Paramètre: Renouveler le mot de passe
 - ◇ 3.2.8 Paramètre: Langue
 - ◇ 3.2.9 Paramètre: Email
 - ◇ 3.2.10 Paramètre: Réseau(x)
 - ◇ 3.2.11 Paramètre: Profil d'accès

The AdminCenter Account for the vPBX Administrator

Les informations de connexion de l'administrateur vPBX

L'administrateur vPBX peut configurer le mot de passe pour son compte d'utilisateur AdminCenter. Le nom d'utilisateur ne peut être modifié que par l'administrateur système/opérateur du fournisseur.

Un adresse e-mail peut être configuré où des instructions seront envoyées pour récupérer la connexion.

procédure en cas de perte des identifiants de connexion

Si les données de connexion sont perdues, les procédures suivantes sont possibles pour regagner l'accès:

1. Si une adresse e-mail a été configurée, cliquez dans la fenêtre de connexion AdminCenter sur le lien "Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié? Ensuite, des instructions seront envoyées à cette adresse e-mail pour permettre l'accès à nouveau.
ou
2. L'administrateur système / opérateur du fournisseur peut à nouveau définir les données de connexion.

Langue utilisée dans l'interface graphique d'AdminCenter

Le langue de l'interface graphique de l'AdminCenter peut être configuré.

Renouveler le mot de passe lors du premier accès

Il peut être défini si l'utilisateur doit renouveler le mot de passe lors du premier accès à l'AdminCenter.

Débloquer un compte AdminCenter

Si un compte AdminCenter est bloqué, celui-ci est affiché avec une case à cocher. En cliquant sur le bouton [Deblock], il peut être débloqué.

Limitation du sous-réseau IP pour l'accès à l'AdminCenter.

Limitation du sous-réseau IP pour l'accès

Avec cette fonction, il est possible de définir un sous-réseau IP où l'utilisateur est autorisé à accéder à ce compte AdminCenter.

Le sous-réseau IP est défini par le paramètre "Réseau(x)". Plusieurs sous-réseaux IP séparés par des virgules sont possibles.

Exemple:

172.1.1.0/24,192.168.10.0/24

Limitation des sous-réseaux IP avec un profil d'accès

Avec cette fonctionnalité, il est possible de définir un ensemble de sous-réseaux IP où l'utilisateur est autorisé à accéder à ce compte AdminCenter.

Le fournisseur prépare le "Profil d'accès". Vérifiez auprès du fournisseur quels sous-réseaux IP sont associés à un profil d'accès.

Configuration

Où configurer cette fonction

En tant qu'administrateur vPBX:

→ Onglet "PBX"

→ Onglet "Web"

Paramètre Configuration

Paramètre: Nom d'utilisateur

| | |
|---------------------------|---|
| Description: | Le nom d'utilisateur actuel est affiché. |
| | Remarque L'administrateur système/opérateur du fournisseur peut configurer le nom d'utilisateur. |
| Configuration: | Texte de configuration: ◇ N'importe quelle chaîne |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Mot de passe

| | |
|---------------------------|---|
| Description: | Lors d'un changement de mot de passe, insérez ici le mot de passe valide! |
| Configuration: | Texte de configuration: ◇ N'importe quelle chaîne |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Nouveau mot de passe

| | |
|---------------------|--|
| Description: | Lors d'un changement de mot de passe, insérez ici le nouveau mot de passe! |
|---------------------|--|

Remarque Suivez les instructions sur les mots de passe sécurisés!

| | |
|---------------------------|--|
| Configuration: | Texte de configuration: ◇ N'importe quelle chaîne |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Confirmer le nouveau mot de passe

| | |
|---------------------------|--|
| Description: | Lors d'un changement de mot de passe, validez ici le nouveau mot de passe! |
| Configuration: | Texte de configuration: ◇ N'importe quelle chaîne |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Nom d'utilisateur

| | |
|---------------------------|---|
| Description: | Définit le nom d'utilisateur du compte AdminCenter pour ce vPBX. |
| Remarque | Ce paramètre n'est accessible qu'à l'administrateur système/opérateur du fournisseur. |
| Configuration: | Texte de configuration: ◇ N'importe quelle chaîne |
| Valeur par défaut: | Nom d'utilisateur actuel |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Mot de passe

| | |
|-----------------------|---|
| Description: | Définit le mot de passe du compte AdminCenter pour ce vPBX. |
| Remarque | Ce paramètre n'est accessible qu'à l'administrateur système/opérateur du fournisseur. |
| Remarque | Suivez les instructions sur les mots de passe sécurisés! |
| Configuration: | Texte de configuration: |

◇ N'importe quelle chaîne

| | |
|---------------------------|------------------|
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Renouveler le mot de passe

| | |
|---------------------------|---|
| Description: | Définit que l'utilisateur doit renouveler son mot de passe lors de la première connexion. |
| Configuration: | Bouton de sélection: <input checked="" type="checkbox"/> Activé - <input type="checkbox"/> Non activé |
| Valeur par défaut: | Non activé |
| Version: | AdminCenter V6.2 |

Paramètre: Langue

| | |
|---------------------------|---|
| Description: | Définit la langue utilisée dans l'interface graphique d'AdminCenter pour ce compte. |
| Configuration: | Menu à choix: Toutes les langues disponibles sont listées |
| Valeur par défaut: | |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Email

| | |
|---------------------------|--|
| Description: | Définit l'adresse e-mail à laquelle les informations seront envoyées, comment réactiver l'accès au compte AdminCenter. |
| Configuration: | Adresse de courriel Texte de configuration: ◇ Aucune: pas de notification par e-mail ◇ Adresse e-mail |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V5.7 |

Paramètre: Réseau(x)

| | |
|---------------------|---|
| Description: | Définit à partir de quel IP subnet un utilisateur est autorisé à accéder à ce compte AdminCenter. Le réseau est défini par l'adresse IP de départ et son masque de sous-réseau. Exemple: 172.1.1.0 / 24 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Configuration: | Texte de configuration: <ul style="list-style-type: none"> ◇ Aucune : pas de vérification de l'adresse IP ◇ IP address / Subnet Mask Bit |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V6.0 |

Paramètre: Profil d'accès

| | |
|---------------------------|--|
| Description: | Définit un profil d'accès qui contient une liste de sous-réseaux IP où un utilisateur est autorisé à accéder à ce compte AdminCenter. Vérifiez auprès du fournisseur quels IP subnet sont associés à un profil d'accès. |
| Configuration: | Menu à choix: <ul style="list-style-type: none"> - (Aucune) Liste des profils d'accès préparés |
| Valeur par défaut: | Aucune |
| Version: | AdminCenter V6.0 |